Tibero 설치 가이드

경희대학교

설치 순서 및 설치 파일

- Java 설치
 - jre-8u144-windows-x64.exe
- Tibero 라이선스 발급
- Tibero 설치
 - Tibero_6_FS06_win_64_20170310.exe
- TiberoAdmin 연동
 - tbAdmin_6.0.43_20180227_win32.win32.x86_64.zip

Tibero 라이선스 발급(1/4)


- https://technet.tmaxsoft.com 사이트에 접속하여 회원 가입
- 다운로드 탭 클릭





Tibero 라이선스 발급(2/4)

■ 데모라이선스 신청 클릭





Tibero 라이선스 발급(3/4)

■ 제품명 : Tibero

■ Version : 6.0


■ HostName : 설치할 PC의 Host Name

❖ Windows Command 창에서 hostname 명령어 수행하면 얻을 수 있음

Edition : Enterprise

■ 회사명 : 경희대학교


■ 사용목적 : 교육 실습





Tibero 라이선스 발급(4/4)

- 신청 완료 시 회원가입 메일로 License.xml파일이 전송
- 해당 파일을 다운로드





Tibero 설치(1/9)

■ Tibero 6 설치 파일 다운로드

- ❖ https://technet.tmaxsoft.com/에서 다운로드 → 데이터베이스 → tibero → Tibero 6 다운로드
- ❖ 파일 복사본을 수업 구글 폴더에서 제공: Tibero_6_FS06_win_64_20170310.exe





Tibero 설치(2/9)


- Tibero_6_FS06_win_64_20170310.exe 관리자 권한으로 실행
- 사용 언어 설정 후 ok버튼





Tibero 설치(3/9)

■ Installer 창이 나오면 다음 버튼 클릭





Tibero 설치(4/9)


- Tibero가 설치될 위치를 설정
- 특이 사항이 없는 경우 기본 설치 위치로 진행





Tibero 설치(5/9)


- ODBC설치를 할 경우 선택해서 진행
- 필요 없는 경우 없이 진행





Tibero 설치(6/9)


- 선택 버튼을 누른 후 발급 받은 license.xml 파일을 선택
- license.xml 설정 후 다음 버튼 클릭





Tibero 설치(7/9)


- 바탕화면의 바로 가기 생성시 In Desktop 버튼 클릭 후 다음 버튼 클릭
- 필요 없는 경우 다음 버튼 클릭






Tibero 설치(8/9)

■ 설치 설정 확인 할 수 있으며, 별도의 문제가 없는 경우 설치 버튼 클릭









Tibero 설치(9/9)

- 설치가 완료 되는 경우 Tibero 데이터베이스 설정을 위한 창이 생성되며, Typical버튼 클릭
- 설치 완료 창 확인








Tibero Wizard(1/4)


- 설치가 완료 후 다음과 같은 Tibero Wizard 창이 생성
 - ❖ 해당 창이 생성되지 않은 경우 JAVA설치 및 Path 확인
- 각각의 정보를 설정
- 포트 번호의 경우 특별한 경우가 없으면 변경하지 않음





Tibero Wizard(2/4)


- SYS password 입력
 - ❖ Password를 tibero 로 입력 (나중에 실습실 자리가 바뀌게 되므로 통일시키기 위함)
- 해당 패스워드는 데이터베이스 접속 및 연동 시 사용





Tibero Wizard(3/4)


■ 데이터베이스 생성 진행





Tibero Wizard(4/4)

■ 데이터베이스 생성 완료





Tibero Admin Tool (tbAdmin) 설치(1/3)

- Tibero Admin Tool 설치 파일 다운로드 https://technet.tmaxsoft.com/에서 다운로드 → 데이터베이스 → tibero → Tibero Admin Tool 다운로드 tbAdmin은 GUI 환경을
 - ❖ 파일 복사본을 수업 구글 폴더에서 제공: tbAdmin_6.0.43_20180227_win32.win32.x86_64.zip


이스 개발 및 관리 툴 제품정보 기술지식 다운로드 고객지원 ♠ > 다유로드 > Tibero 미들웨어 인터페이스 프레임워크 Tibero 비즈니스 프레임워크 성능관리/리호스팅 ◉ All ○ Hot Fix ○ Security Fix ○ Fix ○ Service Pack ○ 일반패치 ○ 권고패치 ○ 필수패치 데이터베이스 Tibero 데모라이선스 신청 Tibero 6 MAIN Tibero 6 다운로드 | 설치안내 | 매뉴얼 다운로드 | 온라인매뉴얼 페이지 밑으로 이동 Tibero Admin Tool 다운로드 MAIN Tibero Admin Tool



기반으로한 데이터베

Tibero Admin Tool (tbAdmin) 설치(2/3)

- tbAdmin_6.0.43_20180227_win32.win32.x86_64.zip 압축을 품
- tbAdmin폴더 내의 tbAdmin.exe 실행
- 아래와 같은 연결 정보 관리 창에 생성된 데이터베이스 정보 입력




ι Name : 접속 정보 이름

- ❖ 접속 정보를 여러 개 목록으로 관리하는데 각 접속을 구분하기 위한 문자열
- Server IP : Tibero 설치된 PC IP입력
 - ❖ Tibero 설치된 PC와 접속할 PC가 동일하면 localhost라고 입력
- Port: 8629
 - ❖ Tibeor 설치 시 변경한 경우 해당 포트번호
- User: sys
 - ▶ Password : 설정 시 입력한 비밀번호
- Charter Set: MSWIN949 선택
- Test 버튼 클릭하여 접속 가능 검사
- Connect 버튼 클릭하면 DB에 연결



데이터 베이스 연결 및 연동(3/3)

로그인이 성공한 경우 아래와 같이 창이 생성





Thanks



